

# Ruim je schijf weer op

Ben je op Tetris uitgekeken? Gebruik je die oude tekstverwerker al jaren niet meer? Dan flikker je de software gewoon van je computer. En de uninstall-software van Windows bovenhalen volstaat meestal. Maar wat doe je als die het toch laat afweten?

Computers lijken wel eekhoorns: ze verzamelen zowat alles wat ze te pakken krijgen. Het gevolg laat zich al snel voelen: je harde schijf zit bijna onmiddellijk eivol. Nutteloze software of verouderde spelletjes verwijderen kan via het CONFIGURATIESCHERM. Dat vind je onder INSTELLINGEN in het START-menu. Ga daarna naar SOFTWARE, selecteer het overbodige programma en gooi het via de knop TOEVOEGEN/VERWIJDEREN netjes uit je computer. Laat deze truc het afweten of verkoopt de uninstall allerlei rare praat? Dan fiets je even door deze Workshop.

## Stap 1

Programma's laten zich niet altijd gewillig verwijderen. Wij probeerden bijvoorbeeld de software die bij onze Logitech-muis zat te verwijderen en kregen prompt lik op stuk. Net zoals in ons



Eén van de uninstall-bestanden is spoorloos.

voorbeeld ligt een beschadigd of zelfs verdwenen uninstall-bestand vaak aan de basis. Dat vertelt Windows namelijk precies welke bestanden bij de te verwijderen software horen. Op die manier kan je bij dergelijke operaties nooit de verkeerde bestanden weggooien en dat is beslist een grote opluchting.

## Stap 2

Overkomt jou dit ook? Weet Windows geen raad bij een uninstall? Dan steek je het best zelf de handen uit de mouwen. Grasduin eerst even door je harde schijf en ga na waar het nut-



PROGRAMMA UNINSTALLEREN...



Software komt in de map Program Files terecht.






teloze programma precies staat. In principe komt software stevast in de Program Files-map terecht. Dubbelklik daarom op **DEZE COMPUTER**, vervolgens op het pictogram van de C-schijf en neus ten slotte in de **PROGRAM FILES**. Zoek nu naar de map van de overbodige software. Zie je die niet staan? Dan is de applicatie wellicht op een andere plaats terecht gekomen. Rondhossen tot je een map vindt die de naam van het programma draagt, is dan de boodschap.

### Stap 3


Heb je de folder in de smiezen, dan verwijder je die. Maak evenwel eerst wat plaats in je vuilbak. Programma's kunnen namelijk behoorlijk groot zijn en de omvang van je digitale papiermandje is niet onbeperkt. Klik daarom met je rechtermuisknop op de **PRULLENBAK** en kies **PRULLENBAK LEEGMAKEN**.



*Maak je prullenbak leeg.*

### Stap 4

Ga terug naar de map die je wil verwijderen. Om te vermijden dat we die definitief weggooiden, gebruiken we niet de **DELETE**-toets maar slepen we de map naar de **PRULLENBAK**. Op die manier zijn we er zeker van dat het programma ook daar terecht komt.



*Windows laat je niet zomaar begaan...*


Het zal je maar overkomen dat je met de **DELETE**-toets goochelt en de verwijderde bestanden niet in je **PRULLENBAK** belanden, maar meteen definitief van je harde schijf verdwijnen. Bevestig met **JA** dat de map echt weg mag. Zeurt Windows dat je een geregistreerde toepassing verwijdert? Klik dan nogmaals op **JA**.



*... al is dit van het goede te veel.*

### Stap 5

Volg je deze methode, dan mag je op beide oren slapen want de software werd niet definitief weggegooid. Alles zit nog veilig in je Prullenbak. Herstart je computer en controleer of jouw pc nog netjes werkt. Gooide je de verkeerde dingen weg? Gebeuren er plots



*Gelukkig kan je alles nog terugzetten.*

vreemde dingen of doen bepaalde programma's het helemaal niet meer? Dubbelklik dan op de **PRULLENBAK**, klik met de rechtermuisknop op de map en kies **TERUGZETTEN**. Eventueel opnieuw herstarten en je computer draait weer als een kermismolen.


### Stap 6

We geven het toe: op deze manier programma's verwijderen is niet echt ideaal. In je Start-menu blijven namelijk nog steeds verwijzingen naar de weggegooid software staan. Ben je niet vies van wat knutselwerk, dan kan je ook deze snelkoppelingen verwijderen.

Klik met je rechtermuisknop onderaan het beeldscherm op een leeg plaatsje in de taakbalk. Kies daarna **EIGENSCHAPPEN** en selecteer het tabblad **GEAVANCEERD**. Druk op de **GEAVANCEERD**-knop en je komt in de Verkenner terecht. Klik je links op **PROGRAMMA'S** dan kan je rechts de gewenste opties uit het Start-menu verwijderen.

Jammer genoeg laat verwijderde software nog meer sporen na, sporen die heel wat moeilijker op te ruimen zijn. Bijna iedere applicatie plaatst bijvoorbeeld in de Windows-map ook enkele extra bestanden. Welke dat precies zijn, is vaak moeilijk te achterhalen. Gelukkig nemen ze meestal nauwelijks plaats in beslag, waardoor je ze rustig kan laten staan.

— Johan Geens —



*Klik links op programma's en verwijder rechts de bestanden.*